

01-基本配置

在此插件的“配置”页面您可以对以下配置项进行设置。

SynapseRT问题

您可以将您自己创建的问题类型映射为SynapseRT的**需求**和**缺陷**问题类型，从而使这些问题类型具备synapseRT插件所提供的一些**扩展功能**。


注意：您可以将多个问题类型映射为“需求”或者“缺陷”。

请按照下面的步骤完成问题类型映射：

1. 用系统管理员登陆JIRA，然后点击页面右上角的“齿轮”图标。
2. 从“管理员页面”中选择“插件”。
3. 点击“SYNAPSERT”区域下的“配置”链接。
4. 在“需求”和“缺陷”选项中选择需要映射的问题类型。
5. 点击“保存”按钮。

本页内容

- [SynapseRT问题](#)
- [SynapseRT项目](#)
- [SynapseRT角色](#)
- [邮件提醒](#)
- [测试数据](#)
- [时间跟踪](#)
- [导入测试用例的最大数量限制](#)



SynapseRT项目

您可以添加（或移除）需要使用（或不使用）synapseRT插件的JIRA项目。

当一个项目选择使用synapseRT插件后，那么此插件所提供的面板（需求、需求跟踪、测试用例集、测试计划和SynapseRT报告）将会显示在此项目的导航栏中。

请按照下面的步骤选择需要使用插件的项目：

1. 用系统管理员登陆JIRA，然后点击页面右上角的“齿轮”图标。
2. 从“管理员页面”中选择“插件”。
3. 点击“SYNAPSERT”区域下的“配置”链接。
4. 在“项目”选项中选择需要使用插件的项目。
5. 点击“保存”按钮。

权限	SynapseRT项目
测试用例导入	项目 航班预订系统 × 所有项目 SRTNG-ProA
	SynapseRT角色

SynapseRT角色

SynapseRT为测试人员提供两种角色：“测试者”和“测试组长”。您可以将您自己设置的项目角色映射为SynapseRT角色以使项目角色中的JIRA用户具有“测试者”和“测试组长”的权限。

请按照下面的步骤将您的项目角色映射为SynapseRT角色：

1. 用系统管理员登录JIRA，然后点击页面右上角的“齿轮”图标。
2. 从“管理员页面”中选择“插件”。
3. 点击“SYNAPSERT”区域下的“配置”链接。
4. 在“测试者”选项中选择需要映射的项目角色。
5. 在“测试组长”选项中选择需要映射的项目角色。
6. 点击“保存”按钮。

	SynapseRT角色
测试者	项目角色-测试工程师 选择要映射为“SynapseRT测试员”的项目角色
测试组长	项目角色-测试组长 任何用户 Administrators 项目角色-测试工程师 项目角色-测试组长
邮件提醒	
提醒测试者	
测试数据	

邮件提醒

您可以将“邮件提醒”设置为有效（或者无效），当测试者被分配测试执行（任务）时会发送邮件通知。


- “提醒测试者”有效：当有用户被指派为“测试者”时将会收到邮件提示。
- “提醒测试者”无效：用户将不会收到任何邮件提示。

注意：使用这个功能前请确认JIRA服务器的邮件设置已完成。

测试数据

您可以为测试用例中的“测试步骤”扩展面板设置一个“测试数据”列。

- **有效：**在“测试步骤”扩展面板中显示“测试数据”列。
- **无效：**在“测试步骤”扩展面板中隐藏“测试数据”列。



时间跟踪

您可以根据项目的实际需要，将“时间跟踪”设置为有效（或者无效），这样可以JIRA中显示（或者隐藏）这个面板。



导入测试用例的最大数量限制

您可以为导入测试用例的数量设置限值，设置一个合适的值有助于避免服务器的产生性能问题。

