

02-Conf l uence用户数少于JIRA用户数处理

背景


我们同时使用JIRA, Confluence产品，并且Confluence的授权用户数比JIRA少，而且Confluence中的用户是从JIRA同步过来的
此时，如果JIRA用户向Confluence同步用户过多时，将导致Confluence超出授权用户数而变为只读模式。
比如JIRA用户数授权为250，Confluenncce授权用户数为50，我们只能向Confluence中同步最多100个用户

解决方法

JIRA中创建用户组并组添加成员

在JIRA中新建用户组，并将需要使用Conf l uence的用户移入到此组，比如新建组：“Conf l uecne用户”

- 增加用户组



- 向此用户组中增加用户



Conf l uence中授权用户

在Conf l uene中先同步JIRA中的用户及用户组

用户目录

用户目录 ①

下表中显示了在 Confluence 中配置的目录。

目录的顺序的顺序就是它们将被搜索的用户和组。更改用户和组将会在第一目录Confluence已更改权限。建议将每个用户仅存在于单个目录中。

目录名称	类型	顺序	操作
Confluence Internal Directory	内部的	↓	禁用 编辑 测试 同步 上次同步时间 1/10/22 9:46 AM (耗费 0秒)。 完全同步成功完成。
Jira Server	Atlassian 人群	↑	

添加目录

在权限权限中设定“Confluecne用户”，标记为可用，并将其它的用户组可标记标记，去掉勾选

编辑全局权限

全局权限定义了什么人可以在您的网址中做事。您可以将权限授权给小组和个人，并且选择对匿名用户开放您的网址。

查看[全局权限概览](#)以寻找更多关于管理您的整个合流网址权限的信息。

授权用户数

组

组权限-全局

		个人空间 [?]	创建空间 [?]	站点管理 [?]	系统管理员 [?]
Confluence用户	☒ 可用	☐	☐	☐	☐
confluence-administrators [?]	☒ 可用	☒	☒	☒	☒
confluence-users	☐ 可用	☒	☒	☐	☐

Grant browse permission to [Q](#) [添加](#)

用户

用户权限-全局

没有用户被授予全局权限。