

# 08-已使用授权用户数

采购的相关产品和插件，都是按授权用户数（用户数级别）来进行收费的，有时候我们需要知道当前已经授权的授权用户数，可以根据以下指引查看

## 用户数

用户数是指最大活跃的用户数（系统中注册的有效用户，他们可以登录到系统中），当超过此用户数后，系统将变为只读模式。

授权用户可以指产品授权给谁使用，那么他就算一个授权用户，即一个活跃用户。系统中存在的用户，当没有授权给他，或者此账户未被激活，也不算用户数。当一个授权用户被禁用，那么活跃用户数会减1。

## JIRA授权

系统管理员登录到JIRA后台，在应用程序→ 程序 访问权中查看


### 本页内容

- [用户数](#)
- [JIRA授权](#)
- [Confluence授权](#)
- [BitBucket授权](#)



应用程序访问权中，涉及到的用户组中的用户都为被计算

如果用户离职，可以将授权收回，可以在用户列表中设置



注：如果用户从其它用户目录中获得，需要在其它用户目录的源中禁用

## Confluence授权

系统管理员登录到Confluence 后台，在“授权详情中查看

## 授权码细节

以下是您当前许可证的详细信息。您可以访问 [my.atlassian.com](https://my.atlassian.com) 管理 Atlassian 许可证。

机构	ww- com
技术支持授权号	SE-04974
服务器ID	BL33-5E- -VU2U (Atlassian可能需要你提供这个信息)
授权类型	Confluence (Server): Evaluation
授权用户数	无限的 (616 当前已注册) <a href="#">了解更多</a> Refresh
购买日期	十二月 20, 2020
授权到期日	您的 21:00到期。

被授权的用户数，可以在全局权限中查看，在全局权限中设置的定用户组和指定组，都算授权用户数

授权用户数					
组					
组权限-全局					
		个人空间 [?]	创建空间 [?]	站点管理 [?]	系统管理员 [?]
HCTX-CORE	✓ 可用	✗	✗	✓	✓
HCTX-管理员	✓ 可用	✗	✗	✓	✓
confluence-administrators	✓ 可用	✓	✓	✓	✓
confluence-users	✓ 可用	✗	✗	✗	✗
jira-administrators	✓ 可用	✗	✗	✗	✗
用户					
用户权限-全局					
		个人空间 [?]	创建空间 [?]	站点管理 [?]	系统管理员 [?]
admin (admin)	✓ 可用	✗	✓	✓	✓

## BitBucket授权

系统管理员登录到BitBucket后台，在"授权详情中查看

## License Settings

Support and updates for Atlassian Bitbucket will end on 19 Jun 2021. Updates released after this date will not be valid with this

Server ID **B0HP-9HLE-J78H-992D**

### License

License **Bitbucket [redacted]ers: Commercial Term License**

Licensed to [redacted]

Support Entitlement Number (SEN) **ST [redacted] 314**

Expires [redacted] **21**

User limit **25**

Licensed users **4**

Clustering **Available**

[Edit license](#)