

Gears Apply Permission for confluence

Gears Apply Permission for confluence

对无法查看的页面，允许直接向空间管理员申请


空间管理员可以通过空间权限页面一次性为申请人员开通页面的查看权限

也可以为申请人员创建一个只读的新页面

同时对申请的查看权限在指定的时间自动收回

申请、开通、收回都可通过邮件通知相关人

页面无权查看申请



管理员空间管理页面进行授权或者拒绝

空间管理

概览 权限 内容工具 外观 审核日志 集成

权限 受限页面 检查权限 权限申请

开始时间	结束时间	申请人	处理方式	
2021 / 12 / 23	2021 / 12 / 30	admin	--未处理--	查询

#	申请人	申请页面	申请时间	状态	操作
1	user01	11	十二月 30, 2021 13:28	未处理	拒绝授权 直接授权 只读授权

- 拒绝授权：拒绝用户请求，用户依然无法查看
- 直接授权：向用户授权对申请的页面查看权限，如果申请的页面的父页面也无查看，对父页面也授权查看页面
- 只读授权：会为用户在指定的页面下创建一个子页面，并将申请的页面信息复制到此页面，此页面只读

创建页面

选择父页面*

在指定的页面下为此申请创建一个只读页面

申请用户需要指定页面的查看权限。

只读授权如果已为其它人创建了只读页面，将不再重新创建；只是在以前创建的页面中对此用户授予查看权限

父页面需要在本空间选定，并且父页面对申请用户拥有查看权限

只读授权创建的页面是在其原来的页面标题前增加了【只读】前缀

只读页面的信息由原页面自动更新（即原页面当发生内容发生变化的时候，只读页面自动更新）

同时当原页面有评论新增时，只读页面中的评论将同步新增

如果为用户直接进行权限，权限后可以查看一共为用户对哪些页面进行了查看授权

空间管理

概览

授权查看的页面

+ A quick look at the editor (step 2 of 9)

+ 11

授权查看子页面，其上级页面也将授权具有查看权限。

关闭

2

user01

11

十二月 30, 2021 15:59

直接授权

查看授权页面 | 回收查看权限

对用户所做的授权，进行授权完成后可以进行权限的回收

空间管理

概览

权限

内容工具

外观

审核日志

集成

权限

受限页面

检查权限

权限申请

开始时间

2021 / 12 / 23

结束时间

2021 / 12 / 30

申请人

user01

处理方式

--已回收--

查询

#

申请人

申请页面

申请时间

1

user01

11

十二月 30, 2021 13:28

操作

--未处理--

--直接授权--

--只读授权--

--已回收--

--已拒绝--

可以查看具体的处理方式

- 未处理：可以拒绝授权，直接授权，创建页面授权
- 直接授权：可以查看授权页面，也可以对已经授权查看的页面进行权限回收
- 只读授权：可以对查看的页面将查看权限回收
- 已回收：查看收回查看权限的阳光计划
- 已拒绝：可以重新进行授权

查看只读页面与原页面内容同步

当用户查看只读页面的时候，看到的内容与原页面是一致的，包括：内容、附件、评论